

Переход на ведение документооборота с цифровой подписью

ИНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАММИ (ІТТ КОРИТСУВАЧ ЦСК-1)

1. Получаем (ЭЦП) на базе Аккредитованного Центра сертификации ключей
2. Установка ІТТ коритсувач ЦСК-1 для подписи документов
 - a. Скачать архив с сайта <https://www.masterkey.ua/download/EUInstall.exe>
 - b. **ВНИМАНИЕ** --- Запуск модуля проводить с правами администратора
Запускаем файл установки C:\EUInstall.exe




Рисунок 3.1

нажать кнопку “Далі”.




Рисунок 3.2

Можна указать свой каталог установки.

нажать кнопку “Далі”.




Рисунок 3.3

нажать кнопку “Далі”.




Рисунок 3.4

Указываем путь к созданной папке (c:\QUIK\Sertificat)

нажать кнопку “Далі”.




Рисунок 3.5

нажать кнопку “Далі”.




Рисунок 3.6

нажать кнопку “Встановити”.




Рисунок 3.7

Після інсталяції програми, майстер завершує свою роботу.

При появленні окна совместимости драйверов нажимаем “Все равно продолжить”.





Рисунок 3.8

ОК-- Программа установлена


Процедура настройки рабочей станции QUIK

1. Имеем на внешнем носителе (CD, FLASH, или дискета) полученные при регистрации Ваш ключ (Key-b.dat) и Ваш публичный Сертификат пример: (Петров П.П.cer) (может быть получен по почте так как он публичный)
2. **Обновляем рабочую станцию QUIK** или переходим к пункту 3. (Начальная установка)
(Заходим в QUIK (логинимся) → меню → связь → обновление версии программы → принять)
Внимание для обновления в Windows VISTA и Windows7 запуск QUIK должен происходить от имени администратора (иначе не обновится)




После обновления в папке QUIK запускаем Sertificat.exe --- в папке QUIK появится папка Sertificat это архив необходимых для работы сертификатов, в нее помещаем(копируем) ВАШ сертификат (Петров П.П.cer)


3. Делаем копию рабочей папки QUIK (для сохранения настроек и ключей, если она была)
4. Скачиваем с нашего сайта QUIK v18
http://gt-trader.com.ua/userfiles/File/quik_setup.exe
5. Устанавливаем QUIK (по умолчанию)
6. Копируем Ваш сертификат (Петров П.П.cer) в папку набора сертификатов необходимых для работы АЦП (C:\QUIK\Sertificat) (**обязательно**)
7. Запускаем QUIK
8. Далее МЕНЮ → Настройки → Основные




9. Закладка транзакции → Использование ЭЦП для использования транзакций → ...




10. → Добавить новый




11. Файл исполняемого модуля → ...




12. Указываем на файл EUSICEX_Pr.dll который находится в папке QUIK




13. Видим нажимаем →Добавить





14. Указываем на крипто провайдера →Выбрать




15. Получаем нажимаем →Настроить




16. Указываем место размещения набора сертификатов необходимых для работы АЦП




17. Видим нажимаем →Перечитати →Ок



18. Нажимаем →Загрузить




19. Указываем на внешний носитель (CD, FLASH, или дискету) где находится Ваш ключ (Key-6.dat)



→ Вводим пароль ЭЦП (полученный при создании ключа) → Нажимаем Зчитати

(Если не получилось проверяем доступность ключа на носителе, наличие Вашего сертификата в папке набора сертификатов необходимых для работы АЦП (C:\QUIK\Sertificat) → повторяем ввод пароля)


20. В результате должно получиться сообщение о текущем состоянии СКЗИ «Работает» → Сохранить



21. Закрываем QUIK

22. Перезаходим в QUIK


23. При входе должно появиться окно проверки ЭЦП



→ Вводим пароль ЭЦП (полученный при создании ключа) → Нажимаем Зчитати

(Если не получилось проверяем доступность ключа на носителе, наличие Вашего сертификата в папке набора сертификатов необходимых для работы АЦП (C:\QUIK\Sertificat) → повторяем ввод пароля)

24. Вводим пароль



25. Зашли

26. После проведения настройки

Для начала работы в QUIK с подписью ЭЦП (**Обязательно**) надо перезвонить в центральный офис (044 206-84-15) для переключения «режима проведения сделок» и проверки работы.

27. Далее заходим и Работаем как всегда.

Отныне Все ваши сделки будут автоматически подписаны ЭЦП (электронно цифровой подписью)